

Mizí vám ikony Apsi z plochy ? Je to vlastnost systému Windows. Jak tomu zabránit ?

1) Klikněte na Start / Ovládací panely / Zobrazit podle Kategorie:

The screenshot shows the Windows Control Panel window titled "Upravit nastavení počítače". In the top right corner, there is a dropdown menu labeled "Zobrazit podle: Kategorie" with a red arrow pointing to it. The main area is divided into two columns of settings categories, each with an icon and a list of sub-options:

- System a zabezpečení** (System and Security): Zkontrolovat stav počítače, Zálohovat počítač, Vyhledat a opravit problémy (highlighted with a red bracket).
- Sít a Internet** (Network and Internet): Zobrazit úlohy a stav sítě, Zvolit možnosti domácí skupiny a sdílení.
- Hardware a zvuk** (Hardware and Sound): Zobrazit zařízení a tiskárny, Přidat zařízení, Připojit se k projektoru, Upravit běžně používané možnosti nastavení mobilních zařízení.
- Programy** (Programs): Odinstalovat program.
- Uživatelské účty a zabezpečení rodiny** (User Accounts and Family Safety): Přidat nebo odebrat uživatelské účty, Nastavit rodičovskou kontrolu pro všechny uživatele.
- Vzhled a přizpůsobení** (Appearance and Personalization): Změnit motiv, Změnit pozadí plochy, Upravit rozlišení zobrazení.
- Hodiny, jazyk a oblast** (Clock, Language, and Region): Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.
- Usnadnění přístupu** (Ease of Access Center): Systém Windows navrhne nastavení, Optimalizovat zobrazení.

2) Klikněte na Vyhledat a opravit problémy a pak v levém sloupci na Změnit nastavení:

The screenshot shows the Windows Troubleshooting Advisor window. On the left, there is a sidebar titled "Hlavní ovládací panel" with the following options: Zobrazit vše, Zobrazit historii, Změnit nastavení (highlighted with a red bracket), and Získat pomoc od přítele. The main area is titled "Poradce při potížích s počítačem" and contains the following information:

Kliknutím na úlohu spustíte automatické řešení běžných problémů s počítači. Chcete-li zobrazit další poradce při potížích, klikněte na kategorii nebo použijte pole Hledat.

- Programy**: Spustit programy určené pro předchozí verze systému Windows
- Hardware a zvuk**: Konfigurovat zařízení | Použít tiskárnu | Odstranit potíže s nahráváním zvuku | Odstranit potíže s přehráváním zvuku
- Sít a Internet**: Připojit k Internetu | Získat přístup ke sdíleným souborům a složkám v jiných počítačích
- Vzhled a přizpůsobení**: Zobrazit efekty plochy prostředí Aero
- System a zabezpečení**: Opravit problémy se systémem Windows Update | Spustit úlohy údržby | Vylepšit využití energie | Zkontrolovat problémy s výkonem

3) Klikněte a Vypnuto a uložte OK:

Změnit nastavení poradce při potížích

Údržba počítače

Systém Windows bude kontrolovat běžné problémy údržby a upozorní vás, pokud poradce při potížích v údržbě systému může pomoci problém opravit.

Zapnuto (doporučeno)

Vypnuto

Další nastavení

Povolit uživatelům procházet poradce při potížích dostupné ze služby Online řešení potíží Windows

Povolit zahájení řešení potíží okamžitě po spuštění

[Zobrazit online prohlášení o ochraně osobních údajů](#)

 OK

 Storno

Hotovo. Ikony Apsi se už ztrácet nebudou.

Zdroj:

<https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/978980#%2Fcs-cz%2Fkb%2F978980>

Váš Apsi Team